

Руководство пользователя для текущего ПО

Инструкция по использованию

Запуск

Для первого запуска и повторных обновлений необходимо выполнить “Инструкцию по установке”.

После запуска на странице `{hostname}:7681/demo/` должны отобразиться две таблицы

- **Последние запросы**
- **Подключенные устройства**

Подробнее про содержание полей можно прочитать в “Описании основных модулей и их взаимодействии”.

Для подключения необходимо настроить конфигурацию устройства, указав ему `{hostname}` и порт. После успешного подключения новое устройство отобразится на странице `{hostname}:7681/demo/` в таблице **Подключенные устройства**.

После этого на сервер будут автоматически отправляться файлы от устройства для анализа ML-моделями. Результаты анализа будут отображаться в таблице **Последние запросы**.

Если по какой-то причине сервисы были остановлены, то запустить их можно следующим образом:

Запуск всех сервисов

Из каталога с кодом приложения выполните команду:

```
docker compose up -d
```

Остановка

Остановка всех сервисов

Из каталога с кодом приложения выполните команду:

```
docker compose down
```

Просмотр логов

```
docker compose logs -f --tail=200 container_name
```

Где вместо `container_name` необходимо подставить имя нужного контейнера.